

Een upgrade uitvoeren van Windows XP naar Windows 7

U moet de optie Aangepast gebruiken omdat de installatieoptie voor het uitvoeren van een upgrade van Windows 7 niet kan worden gebruikt door Windows XP.

De optie Aangepast is complexer en het uitvoeren ervan kan soms enkele uren duren. Microsoft heeft deze zelfstudie in vijf stappen geschreven om u stapsgewijs door het volledige proces te leiden.

Belangrijk - lees dit voordat u begint	2
32-bits of 64-bits: welke versie van Windows 7 moet ik installeren?	2
Stap 1: controleren of uw computer geschikt is voor Windows 7	3
Windows 7 Upgrade Advisor downloaden en installeren	3
Windows 7 Upgrade Advisor openen en uitvoeren	4
Stap 2: bestanden en instellingen overzetten en programma-cd's verzamelen	4
Windows Easy Transfer downloaden en installeren	5
Windows Easy Transfer gebruiken om uw bestanden en instellingen op te slaan	5
Programma-cd's en installatiebestanden verzamelen	7
Stap 3: Windows 7 installeren	7
Voordat u begint	7
Een aangepaste installatie van Windows 7 uitvoeren	8
Installatieproblemen oplossen	9
Stap 4: uw bestanden en instellingen terugzetten op de computer	10
Bestanden en instellingen terugzetten met Windows Easy Transfer	10
Stap 5: uw programma's opnieuw installeren en stuurprogramma's bijwerken	11
Stuurprogramma's bijwerken	12
Netbooks en stuurprogramma's	12
Opschonen na de installatie (optioneel)	13

Belangrijk - lees dit voordat u begint

Als u de optie Aangepast gebruikt, gaan uw programma's, bestanden en instellingen verloren tijdens de installatie. Een dergelijke installatie wordt dan ook een schone installatie genoemd.

Er zijn twee zeer belangrijke dingen waar u rekening mee moet houden:

- **U moet uw bestanden van de computer halen voordat u Windows 7 installeert.** Om dit proces te vereenvoudigen, kunt u de gratis download Windows Easy Transfer en een externe harde schijf gebruiken. Een externe harde schijf is verkrijgbaar bij elke elektronikawinkel of computerwinkel. Externe schijven zijn een eenvoudig hulpmiddel om extra opslagruimte toe te voegen aan uw computer.
- **U moet na de installatie ook uw programma's opnieuw installeren.** U hebt dan de originele installatie-cd's of installatiebestanden nodig voor de programma's die u in Windows 7 wilt gebruiken. U kunt ook online nieuwe programma's kopen via het *Windows 7 Compatibiliteitscentrum* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160679>).

32-bits of 64-bits: welke versie van Windows 7 moet ik installeren?

Het pakket voor Windows 7 bevat installatie-cd's voor zowel de 32-bits als de 64-bits versie. De 64-bits besturingssystemen zijn beter geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden geheugen, doorgaans 4 gigabyte (GB) RAM (Random Access Memory) of meer, dan 32-bits besturingssystemen. Niet alle computers zijn echter geschikt voor 64-bits.

Als u wilt weten welke installatie-cd voor Windows 7 u kunt gebruiken, klikt u op **Start**, klikt u met de rechtermuisknop op **Deze computer** en kiest u Eigenschappen.

- Als u niet x64 Edition ziet staan, is op uw computer de 32-bits versie van Windows XP geïnstalleerd. In stap 1 van deze zelfstudie wordt beschreven hoe u Windows 7 Upgrade Advisor van Windows 7 kunt uitvoeren. Hiermee kunt u verifiëren of de 64-bits versie van Windows 7 op uw computer kan worden uitgevoerd.
- Als u wel x64 Edition ziet staan onder **Systeem**, is op uw computer de 64-bits versie van Windows XP geïnstalleerd en kunt u de 64-bits versie van Windows 7 gebruiken.

Volgend onderwerp: controleren of uw computer geschikt is voor Windows 7.

Stap 1: controleren of uw computer geschikt is voor Windows 7

Als u wilt weten of uw computer geschikt is voor Windows 7, downloadt u de gratis toepassing Windows 7 Upgrade Advisor. Upgrade Advisor zoekt naar mogelijke problemen met de hardware, apparaten of programma's van uw computer die van invloed kunnen zijn op de installatie van Windows 7 en geeft advies.

Windows 7 Upgrade Advisor downloaden en installeren

Als u het installatiebestand wilt downloaden en installeren, gaat u eerst naar *Windows 7 Upgrade Advisor* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160680>) op de Microsoft-website (Engelstalig).

1. Ga naar de pagina Windows 7 Upgrade Advisor op de *Microsoft-website (Engelstalig)* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160680>).
2. Klik op **Download de Windows 7 Upgrade Advisor**.
3. Klik op **Downloaden** en sla het installatiebestand op.
4. Dubbelklik op het installatiebestand.

Als u wordt gevraagd .NET 2.0 te installeren

Voor Windows 7 Upgrade Advisor is .NET Framework 2.0 vereist. Voer de onderstaande stappen uit als .NET 2.0 niet op uw computer is geïnstalleerd. Als u niet wordt gevraagd .NET 2.0 te installeren, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap 5.

- a. Klik op **Ja**.
 - b. Klik op **Volgende**.
 - c. Klik op **Installeren** als u akkoord gaat met de licentievoorwaarden.
 - d. Klik op **Voltooien**.
5. Klik op **Installeren** als u akkoord gaat met de licentievoorwaarden.
 6. Klik op **Sluiten**.

Als u een ingeschakeld selectievakje ziet, wordt Windows 7 Upgrade Advisor geopend wanneer u op **Sluiten** klikt.

Windows 7 Upgrade Advisor openen en uitvoeren

1. Als Windows 7 Upgrade Advisor nog niet actief is, dubbelklikt u op de snelkoppeling **Windows 7 Upgrade Advisor** op het bureaublad.
2. Klik in het dialoogvenster met de beveiligingswaarschuwing op **Ja**.
3. Klik op **Controle starten**.
4. Lees het rapport zorgvuldig door, bekijk welke problemen door Upgrade Advisor zijn gevonden en voer de aanbevolen stappen voor het oplossen van deze problemen uit.
5. Als u het rapport wilt opslaan en later wilt afdrukken, klikt u op **Rapport opslaan**, typt u een naam in het vak **Bestandsnaam** en klikt u vervolgens op **Opslaan**.
6. Klik op **Sluiten**.

Stap 2: bestanden en instellingen overzetten en programma-cd's verzamelen

Windows Easy Transfer is een gratis download waarmee u uw bestanden en instellingen kunt overzetten naar een andere locatie voordat u Windows 7 installeert, en deze na de installatie van Windows kunt terugzetten op uw computer.

Windows Easy Transfer maakt één bestand met al uw bestanden en instellingen. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit bestand vrij groot zijn. Het wordt daarom aangeraden een externe harde schijf te gebruiken.

Houd rekening met het volgende wanneer u voorbereidingen treft voor het overzetten van uw bestanden naar een extern opslagapparaat:

- Uw programma's worden niet door Windows Easy Transfer overgezet; alleen uw bestanden en instellingen worden overgezet. U moet uw programma's na de installatie van Windows 7 handmatig opnieuw installeren. Windows Easy Transfer geeft de programma's weer die u momenteel gebruikt met Windows XP.
- Met Windows Easy Transfer kunnen geen bestanden van een 64-bits versie van Windows worden overgezet naar een 32-bits versie van Windows. Dit betekent dat als u een 64-bits versie van Windows XP gebruikt en een 32-bits versie van Windows 7 wilt installeren, u Windows Easy Transfer niet kunt gebruiken om uw bestanden en instellingen over te zetten.

U hebt ook Windows XP Service Pack 2 of hoger nodig. Als u niet zeker weet wat op uw computer is geïnstalleerd, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer en kiest u Eigenschappen. Als u onder Systeem Service Pack 2 of Service Pack 3 ziet, kunt u Windows Easy Transfer gebruiken. Als u Service Pack 2 of 3 niet hebt, gaat u naar de *Windows XP servicepacks* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160880>) op de website van Microsoft om uw computer bij te werken.

Windows Easy Transfer downloaden en installeren

1. Download *Windows Easy Transfer* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160881>) op de website van Windows. Als u een 32-bits versie van Windows XP gebruikt, klikt u onder **Voor Windows XP** op **Download 32-bit**. Als u een 64-bits versie van Windows XP gebruikt, klikt u op **Download 64-bit**.
2. Klik op **Downloaden** en vervolgens op **Openen**.

Windows Easy Transfer gebruiken om uw bestanden en instellingen op te slaan

1. Controleer of de externe harde schijf of een ander opslagapparaat is aangesloten op de computer.
2. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Alle programma's** en **Windows Easy Transfer voor Windows 7**.
3. Klik op **Volgende**.
4. Selecteer **Een externe harde schijf of USB-flashstation**.
5. Klik op **Dit is mijn oude computer** en wacht terwijl de computer wordt gescand door Windows Easy Transfer.

- Schakel de selectievakjes uit van de gebruikersaccounts waarvoor u de gegevens niet wilt overzetten en klik op **Volgende**.
- Voer een wachtwoord in en typ het opnieuw. Noteer dit wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats. Of laat de vakken leeg en klik op Opslaan.
- Ga naar de externe harde schijf of het opslagapparaat waarop u het Easy Transfer-bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

Waarschuwing

- U moet het Easy Transfer-bestand opslaan op de externe harde schijf of een ander opslagapparaat en niet op de standaardlocatie Deze computer. Als u het Easy Transfer-bestand niet opslaat op de externe harde schijf, wordt het bestand dat u zojuist hebt gemaakt, verwijderd tijdens de aangepaste installatie van Windows 7.
- Uw bestanden en instellingen worden opgeslagen door Windows. Gebruik de computer niet tijdens dit proces.
 - Klik op Volgende wanneer u bericht Deze bestanden en instellingen zijn opgeslagen voor het overzetten ziet.

U ziet in Windows Easy Transfer de naam en locatie van het bestand dat u zojuist hebt gemaakt. Noteer deze naam en locatie zodat u het bestand snel kunt terugvinden wanneer u bestanden wilt overbrengen naar Windows 7.
 - Klik op Volgende en klik vervolgens op Sluiten.
 - Controleer of het bestand is opgeslagen op de externe harde schijf of het opslagapparaat en koppel het apparaat los van de computer.

Programma-cd's en installatiebestanden verzamelen

Als u de optie voor een aangepaste installatie gebruikt, blijven de programma's op uw computer niet behouden. U moet de programma's die u in Windows 7 wilt gebruiken opnieuw installeren.

1. Controleer of u de installatie-cd's hebt voor de programma's die u ook in Windows 7 wilt gebruiken.
2. U hebt mogelijk enkele programma's gedownload van internet. Als de installatiebestanden hiervan nog op uw computer staan (vaak setup.exe of install.exe genoemd), kopieert u deze bestanden naar de externe harde schijf. Als u de installatiebestanden niet meer hebt, moet u ze opnieuw downloaden nadat de installatie van Windows 7 is voltooid.

Stap 3: Windows 7 installeren

Als u tijdens het installeren de optie Aangepast kiest, wordt er een nieuw exemplaar van Windows op uw computer geïnstalleerd.

Voordat u begint

- Maak verbinding met internet zodat u tijdens het installeren installatie-updates kunt ontvangen. (Als u geen internetverbinding hebt, kunt u Windows 7 nog wel gewoon installeren.)
- Kies de installatieschijf voor de 32-bits of 64-bits versie van Windows 7, afhankelijk van de versie van Windows 7 die u wilt installeren.
- Zoek de productcode van 25 tekens voor Windows. U vindt deze op het doosje van de installatie schijf in het Windows-pakket of in de bevestigingse mail als u Windows 7 online hebt aangeschaft en hebt gedownload.

Een aangepaste installatie van Windows 7 uitvoeren

1. Voer een van onderstaande handelingen uit terwijl uw computer is ingeschakeld en Windows XP is gestart:
 - Als u een installatie-cd voor Windows 7 gebruikt, plaatst u deze cd in de computer. Setup wordt automatisch gestart. Als dit niet het geval is, klikt u op **Start** en **Deze computer**. Dubbelklik op het dvd-station om de installatieschijf voor Windows 7 te openen en dubbelklik vervolgens op **setup.exe**.
 - Als u Windows 7 online hebt gekocht en hebt gedownload, opent u het installatiebestand. Windows 7 online kopen en downloaden is de eenvoudigste manier om Windows 7 te installeren op een netbook. Zie *Windows 7 installeren op een netbook* (<http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows7/installing-windows-7-on-a-netbook>) voor meer informatie.
2. Klik op **Nu installeren** op de pagina **Windows installeren**.
3. Het wordt aangeraden de meest recente updates te downloaden via de pagina **Belangrijke updates voor installatie downloaden**, zodat de installatie goed wordt uitgevoerd en uw computer beschermd is tegen beveiligingsrisico's. Voor het ontvangen van deze updates moet de computer tijdens de installatie van Windows 7 zijn verbonden met internet.
4. Klik op **Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden** op de pagina **Lees de licentievoorwaarden** als u de licentievoorwaarden accepteert. Klik daarna op **Volgende**.
5. Klik op **Aangepast** op de pagina **Welk type installatie wilt u uitvoeren?**
6. Kies de partitie met Windows XP (dit is meestal het station **C:** van de computer) en klik op **Volgende** (Selecteer niet de externe USB-harde schijf).
7. Klik in het dialoogvenster **Windows.old** op **OK**.
8. Volg de verdere instructies om de installatie van Windows 7 te voltooien, zoals het opgeven van een naam voor de computer en het instellen van een gebruikersaccount. U kunt dezelfde namen gebruiken als de namen die u in Windows XP hebt gebruikt. U kunt echter ook nieuwe namen kiezen.

Installatieproblemen oplossen

Als er een foutbericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat Windows niet kan worden geïnstalleerd op de gewenste partitie en er na het klikken op **Details weergeven** een dialoogvenster wordt geopend met de melding 'Windows moet op een partitie worden geïnstalleerd die met NTFS is geformatteerd', is de harde schijf van de computer waarschijnlijk geformatteerd met het oudere FAT32-bestandssysteem.

De harde schijf converteren naar de nieuwste versie van NTFS

1. Annuleer de installatie van Windows 7 en haal de installatieschijf uit de computer.
2. Klik op **Start**, wijs **Alle programma's** en **Bureau-accessoires** aan, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies vervolgens **Uitvoeren als**.
3. Selecteer **Deze gebruiker**, kies een gebruiker met beheerdersmachtigingen, typ het wachtwoord en klik op **OK**.
4. Typ het volgende achter de opdrachtprompt: **convert <station>: /fs:ntfs**. Hierbij is <station> de letter van het station waarop Windows XP is geïnstalleerd. Als Windows XP bijvoorbeeld is geïnstalleerd op het station C:, typt u **convert c: /fs:ntfs** vergeet geen spatie te typen vóór **/fs:ntfs**.
5. Druk op Enter.
6. Als u wordt gevraagd of het volume geforceerd moet worden ontkoppeld, typt u **J** en drukt u op Enter.
7. Als u wordt gevraagd of het station moet worden geconverteerd de volgende keer dat u de computer opnieuw opstart, typt u **J** en drukt u op Enter.
8. Sluit het opdrachtpromptvenster.
9. Klik op **Start**, klik op **Uitschakelen** en klik nogmaals op **Uitschakelen**. (Schakel de computer volledig uit en klik niet op **Opnieuw opstarten**.)
10. Zet de computer weer aan. De harde schijf wordt nu door Windows geconverteerd naar NTFS en de computer wordt opnieuw opgestart. Gebruik de computer niet tijdens dit proces.
11. Wanneer Windows XP opnieuw is opgestart, gaat u verder met stap 2 onder **Een aangepaste installatie van Windows 7 uitvoeren**.

Stap 4: uw bestanden en instellingen terugzetten op de computer

Nadat u Windows 7 hebt geïnstalleerd, kunt u Windows Easy Transfer opnieuw uitvoeren en uw bestanden en instellingen terugzetten op uw computer

Voer Windows Easy Transfer uit voordat u uw programma's opnieuw installeert. Uw bestanden worden door Windows Easy Transfer namelijk teruggezet op de locatie waar ze door uw oude programma's worden verwacht wanneer u deze opnieuw installeert.

Bestanden en instellingen terugzetten met Windows Easy Transfer

1. Controleer of de externe harde schijf of een ander opslagapparaat met het migratiebestand van Windows Easy Transfer is aangesloten op uw computer.
2. Klik op de knop **Start**, klik op **Computer** en dubbelklik onder **Hardeschijfstations** op uw opslagapparaat.
3. Ga naar de locatie waar u het Easy Transfer-bestand hebt opgeslagen. Dit bestand heeft de naam **Windows Easy Transfer – Items van oude computer**. Dubbelklik op dit bestand.

Als u het bestand een andere naam hebt gegeven, gaat u naar dit bestand en dubbelklikt u hierop.

4. Als u tijdens het maken van het Easy Transfer-bestand een wachtwoord hebt ingevoerd, typt u dat wachtwoord en klikt u op **Volgende**.

Opmerking

- Als er een fout wordt weergegeven dat er onvoldoende schijfruimte beschikbaar is om uw bestand terug te zetten op de computer met Windows Easy Transfer, gebruikt u Schijfopruiming om tijdelijke bestanden van de Windows 7-installatie te verwijderen en extra schijfruimte vrij te maken. Meer informatie hierover vindt u in de sectie 'Opschonen na de installatie (optioneel)' aan het einde van **Stap 5: uw programma's opnieuw installeren en stuurprogramma's bijwerken**.

- Op de pagina **Selecteer wat u vanaf deze computer wilt overzetten** kunt u bepalen hoe de gebruikersaccounts van Windows XP moeten worden overgezet naar Windows 7.
 - Als u de standaardaccounttoewijzing wilt accepteren, klikt u op **Overzetten**.
 - Als u wilt wijzigen hoe de Windows XP-accounts worden toegewezen in Windows 7, klikt u op **Geavanceerde opties**.
- Klik op de pagina **Het overzetten is voltooid** op de overzettingslijst om een overzicht van gebruikersaccounts en bestanden weer te geven die van Windows XP zijn overgezet naar Windows 7. Klik op de programmalijst als u wilt zien welke programma's eerder op de computer met Windows XP waren geïnstalleerd.
- Klik op **Sluiten**. Klik op **Nu opnieuw opstarten** als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Als u meerdere gebruikersaccount hebt overgezet, wordt u mogelijk gevraagd het wachtwoord te wijzigen de volgende keer dat u zich aanmeldt. Als dit het geval is, klikt u op **OK**. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster dat wordt weergegeven:

- Als u het gebruikersaccount een wachtwoord wilt geven (aanbevolen), typt u een nieuw wachtwoord. Typt het wachtwoord opnieuw en druk op Enter. U kunt het oude wachtwoord van Windows XP niet opnieuw gebruiken.
- Als u het gebruikersaccount geen wachtwoord wilt geven, laat u de vakken leeg en drukt u op Enter

Stap 5: uw programma's opnieuw installeren en stuurprogramma's bijwerken

Nadat u Windows Easy Transfer hebt uitgevoerd en uw bestanden en instellingen zijn teruggezet op de computer, kunt u uw programma's opnieuw installeren of controleren of er nieuwe of bijgewerkte stuurprogramma's beschikbaar zijn.

Windows Easy Transfer maakt een rapport met daarin de programma's die u in Windows XP hebt gebruikt en die u mogelijk opnieuw wilt installeren. Hiervoor hebt u de installatieschijf's of installatiebestanden nodig die u eerder hebt verzameld.

Als op uw computer al programma's waren geïnstalleerd toen u deze kocht, bevat het rapport mogelijk ook programma's die u zelden of nog nooit hebt gebruikt. Begin bij het opnieuw installeren van programma's met de programma's die u kent en regelmatig gebruikt, vooral nieuwe antivirussoftware voor de computer. Als u geen nieuwe antivirussoftware voor uw pc met Windows 7 hebt, kunt u online zoeken naar nieuwe programma's in het *Windows 7 Compatibiliteitscentrum* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160679>)

Opmerking

- Sommige programma's, zoals Windows Mail, zijn niet langer onderdeel van Windows 7. Als u als e-mailprogramma Windows Mail of Outlook Express gebruikte, moet u een nieuw e-mailprogramma installeren om uw opgeslagen berichten te kunnen lezen of e-mail te verzenden en ontvangen. Gelijksortige programma's zijn verkrijgbaar van andere softwarefabrikanten of van de *Windows Live Mail-website (Engelstalig)* (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160882>).

Stuurprogramma's bijwerken

Een stuurprogramma is software die ervoor zorgt dat de computer kan communiceren met hardware of apparaten. Zonder stuurprogramma's werkt de hardware die u aansluit op de computer, bijvoorbeeld een videokaart of printer, niet goed.

Meestal worden stuurprogramma's meegeleverd bij Windows of kunt u ze vinden door naar Windows Update te gaan en naar updates te zoeken. Klik op de knop Start, klik op Programma's en klik vervolgens op **Windows Update**.

Als Windows het vereiste stuurprogramma niet heeft, kunt u het meestal vinden op de cd die is meegeleverd bij de hardware of het apparaat dat u wilt gebruiken, of op de website van de fabrikant. Zie *Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt* (<http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows7/Update-a-driver-for-hardware-that-isnt-working-properly>) voor meer informatie.

Netbooks en stuurprogramma's

Sommige netbooks en laptops waarop Windows XP was geïnstalleerd, hebben mogelijk geen specifieke Windows 7-stuurprogramma's voor voorzieningen zoals functieknoppen. Als er door Windows Update geen stuurprogramma wordt gevonden, gaat u naar de website van de fabrikant van uw computer en zoekt u naar een download- of ondersteuningspagina waarop u naar stuurprogramma's voor uw computer kunt zoeken.

Technische hotline (ma t/m vr: 9.30 - 20.00 uur, za: 9.30 - 18.30 uur)

03 - 871 11 30

www.alternate.be

U kunt proberen een stuurprogramma gemaakt voor Windows XP te installeren op uw computer met Windows 7. Als het Windows XP-stuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd, voert u de probleemoplossing voor programmacompatibiliteit uit om het probleem te lokaliseren en op te lossen.

1. Download of kopieer het installatiebestand voor het stuurprogramma naar de computer.
2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op **Compatibiliteitsproblemen oplossen**.
3. Voer de stappen in de probleemoplossing uit om de compatibiliteitsinstellingen voor het stuurprogramma te wijzigen.

Opschonen na de installatie (optioneel)

Als u tijdens het installeren van Windows 7 niet de partitie formatteert, worden bestanden die door Windows XP werden gebruikt, opgeslagen in de map Windows.old. Welke bestandstypen deze map bevat, is afhankelijk van uw computer.

Als u Windows 7 al een tijdje gebruikt, bijvoorbeeld een of twee weken, en uw bestanden en instellingen weer zijn hersteld naar hun oude locatie en configuratie, kunt u veilig schijfruimte vrijmaken en Schijfopruiming uitvoeren om de map Windows.old te verwijderen.

Waarschuwing

Voordat u Schijfopruiming gebruikt, moet u controleren of al uw bestanden en instellingen naar de juiste locatie in Windows 7 zijn gemigreerd. Het verwijderen van de map Windows.old kan niet ongedaan worden gemaakt.

1. Klik op **Start** en typ **Schijfopruiming** in het zoekvak. Klik in de lijst met resultaten op **Schijfopruiming**.

Als u wordt gevraagd een station te kiezen, selecteert u het station waarop u Windows 7 hebt geïnstalleerd en klikt u op **OK**.

2. Klik op **Systeembestanden opschonen**. Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Als u opnieuw wordt gevraagd een station te kiezen, selecteert u het station waarop u Windows 7 hebt geïnstalleerd en klikt u op **OK**.

3. Selecteer **Eerdere Windows-installatie(s)** en alle andere bestandscategorieën die u wilt verwijderen.
4. Klik op **OK** en vervolgens op **Bestanden verwijderen**.

Texte © 2009 Microsoft Corporation.

Technische hotline (ma t/m vr: 9.30 - 20.00 uur, za: 9.30 - 18.30 uur)

03 - 871 11 30

www.alternate.be